

CODEMETER SÍŤOVÉ LICENCOVÁNÍ

CODEMETER SÍŤOVÉ LICENCOVÁNÍ

Strana 1 z 6

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Příprava | Strana 2 |
| 2. Instalace | Strana 3 |
| 3. Konfigurace | Strana 4 |
| 4. Řešení problémů | Strana 5 |
| 5. Podpora a Servis | Strana 6 |

CODEMETER

SÍŤOVÉ LICENCOVÁNÍ

Strana 2 z 6

Příprava

1. Instalace klíče (dongle):

Po připojení klíče do USB portu se zobrazí červené a zelené světlo po dobu 1-2 sekund. Jakmile bude instalace / připojení klíče kompletní, naleznete ho v PC jako „CODEMETER“.

Poznámka:

Zobrazená jednotka je zcela virtuální, což znamená, že uložená data budou po odstranění klíče ztracena !

2. Podporované operační systémy:

- Windows 10
- Windows 7, SP1 a vyšší
- Windows Server 2003 / 2003 R2
- Windows Server 2008 / 2008 R2
- Windows Server 2012 / 2012 R2
- Windows Server 2016 / 2016 R2

Poznámka:

Protokol TCP/IP musí být nainstalován na serveru a klientovi.

Server vyžaduje pevnou IP adresu.

Porty 22350 a 22351, stejně jako aplikace CodeMeter.exe, musí být uvedeny jako výjimky ve firewallu.

3. Licencování

Licencování do klienta je prováděno dynamicky. Licence je poskytována licenčním serverem během zahájení aplikace. Licence bude vrácena po dokončení.

CODEMETER SÍŤOVÉ LICENCOVÁNÍ

Strana 3 z 6

Instalace

Spusťte instalaci přes následující soubor:

- UTILITIES\codemeter\CodeMeterRuntime.exe

Poté, postupujte podle pokynů pro instalaci.

Důležité:

CODEMETER musíte instalovat jako správce. Pokud si nejste jisti, zda máte potřebná práva, obraťte se předem na správce systému.

Poznámka:

CodeMeter Control Center a CodeMeter WebAdmin jsou vždy instalovány během instalace CAD/CAM systému.


CODEMETER

SÍŤOVÉ LICENCOVÁNÍ

Strana 4 z 6

Konfigurace

1. Server


Klepněte pravým tlačítkem myši na  ikonu v panelu nástrojů a otevře se Vám kontextové menu. Klepněte levým tlačítkem myši na „WebAdmin“ a otevře se CodeMeter WebAdmin na stránce ve Vašem prohlížeči.

Zde můžete konfigurovat služby síťové licence.

Povolte síťový server kliknutím na „Configuration“, „Server“ a poté „Server Access“.
Povolte „Network Server“.

Klikněte na tlačítko „Apply“. Konfigurace je nyní dokončena.

2. Klient

Klepněte pravým tlačítkem myši na  ikonu v panelu nástrojů a otevře se Vám kontextové menu. Klepněte levým tlačítkem myši na „WebAdmin“ a otevře se CodeMeter WebAdmin na stránce ve Vašem prohlížeči.

V menu jděte do „Configuration“, „Basic“ a poté do „Server Search List“. Klikněte na znaménko plus a vložte IP adresu serveru.
Prosím, věnujte pozornost pořadí: IP adresa serveru musí být v horní části seznamu.

Konfigurace klienta je nyní dokončena.

CODEMETER

SÍŤOVÉ LICENCOVÁNÍ

Strana 5 z 6

Řešení problémů

1. CodeMeter Control Center nezobrazuje klíč / dongle (CM-stick), ačkoliv je klíč / dongle zobrazován v Exploreru.

Pokud je aplikace vázána na IP adresu a tato adresa je změněna, CodeMeter Control Center již nemůže umožnit přístup ke klíči.

Otevřete klíč „BindAddress“ v registru pod
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\CodeMeter\Server\CurrentVersion.
Změňte hodnotu na 0.0.0.0. Zavřete aplikaci CodeMeter.exe.
Zavřete službu CodeMeter Runtime. Otevřete službu znovu.

Control Centre by nyní měl klíč rozpoznat.

2. Licenční server nefunguje

Služba „CodeMeter Runtime Service“ nefunguje. Pod „start/control panel/administration/services“ můžete zkontrolovat zda byla služba spuštěna. Pokud je potřeba, spusťte službu.

3. Internetové připojení

Musíte se ujistit, že mezi klientem a serverem existuje síťové připojení.
Kontaktujte Vašeho správce systému.

4. Firewall

Zkontrolujte nastavení brány firewall, zda byla uvolněna pro aplikaci CodeMeter.exe.

CODEMETER SÍŤOVÉ LICENCOVÁNÍ

Strana 6 z 6

Podpora & Servis

Telefonická linka:
+ 420 383 134 599

Email:
sales@peps.cz

Pracovní doba:
Pondělí – Pátek
8:00 – 16:00